



Tovet garnkurv

NO. 1001-183-4242

Materialer:

- Heklenål nr. 7
- Happy sheep Woolpower

Kjøp garn og tilbehør her:

<http://shop.hobbii.no/tovet-garnkurv>

Mål- Etter toving:

Bunn: 21 cm i diameter

Høyde: 18 cm.

Heklefasthet:

12 ½ m x 7 rad = 10 x 10 cm før toving

Forbruk: Ca. 230g pr. stk.

Forkortelser:

mr: magisk ring

lm: luftmaske

m: maske

fm: fastmaske

km: kjedemaske

stv: stavmaske

Oppskrift:

Bunn:

1. Lag en mr, og hekle 3 lm (som erstatter 1 stv) og 11 stv. Stram ringen til og avslutt med 1 km. (=12)
2. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle 1 stv i samme m. Hekle 2 stv i alle masker rundt. Avslutt med 1 km. (=24)
3. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle 1 stv i samme m. Hekle 1 stv i neste m. Hekle *2 stv i neste m, 1 stv i neste m*. Gjenta *til* omgangen rundt og avslutt med 1 km. (=36)
4. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle 1 stv i samme m. Hekle 1 stv i de neste 2 m. Hekle *2 stv i neste m, 1 stv i de neste 2 m*. Gjenta *til* omgangen rundt og avslutt med 1 km. (=48)
5. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle 1 stv i samme m. Hekle 1 stv i de neste 3 m. Hekle *2 stv i neste m, 1 stv i de neste 3 m*. Gjenta *til* omgangen rundt og avslutt med 1 km. (=60)
6. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle 1 stv i samme m. Hekle 1 stv i de neste 4 m. Hekle *2 stv i neste m, 1 stv i de neste 4 m*. Gjenta *til* omgangen rundt og avslutt med 1 km. (=72)
7. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle 1 stv i samme m. Hekle 1 stv i de neste 5 m. Hekle *2 stv i neste m, 1 stv i de neste 5 m*. Gjenta *til* omgangen rundt og avslutt med 1 km. (=84)
8. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle 1 stv i samme m. Hekle 1 stv i de neste 6 m. Hekle *2 stv i neste m, 1 stv i de neste 6 m*. Gjenta *til* omgangen rundt og avslutt med 1 km. (=96)
9. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle 1 stv i samme m. Hekle 1 stv i de neste 7 m. Hekle *2 stv i neste m, 1 stv i de neste 7 m*. Gjenta *til* omgangen rundt og avslutt med 1 km. (=108)
10. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle 1 stv i samme m. Hekle 1 stv i de neste 8 m. Hekle *2 stv i neste m, 1 stv i de neste 8 m*. Gjenta *til* omgangen rundt og avslutt med 1 km. (=120)



Nå hekles sidene:

Lag 3 lm (som erstatter 1 stv), hekle nå stv i alle m rundt. Avslutt med 1 km (=120)

Gjenta denne omgangen i alt 14 ganger.



Hank/kant:

1. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle 1 stv i de neste 19 m. Lag 20 lm, og hopp over 20 m. Hekle 1 stv i neste m. Hekle 1 stv i de neste 39 m. Lag 20 lm, hopp over 20 m over og hekle 1 stv i neste m. Hekle 1 stv i de siste 19 m. Avslutt med 1 km.
 2. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle stv i alle m og lm omgangen rundt. Avslutt med 1 km. (=120)
 3. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle stv i alle m omgangen rundt. Avslutt med 1 km. (=120)
 4. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle stv i alle m omgangen rundt. Avslutt med 1 km. (=120)
- Klipp av garnet og fest ender.

Veiledning hank/kant:



1. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle 1 stv i de neste 19m.



2. Lag 20 lm.



3. Hopp over 20 m over, og hekle 1 stv i neste m.



4. Hekle 1 stv i de neste 39 m.



5. Lav 20 lm,



6. spring 20 m over, og hækkl 1 stgm i neste m.



7. Hekle 1 stv i de siste 19 m. Avslutt med 1 km.



8. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle stv i alle m og lm omgangen rundt. Avslutt med 1 km. (=120)



9. Lag 3 lm (som erstatter 1 stv). Hekle stv i alle m omgangen rundt. Avslutt med 1 km. (=120)
Gjenta denne omgang i alt 2 ganger.



10. Klipp av garnet og fest ender.

Tovet:

Tovingen varierer fra maskin til maskin.

Vask kurven ved et almindelig vaskeprogram ved 60 grader i vaskemaskinen. (Ikke hurtig program eller kort vask.) Er den ikke tovet nok, kan man med fordel gi den en runde til i maskinen. Denne er vasket ved alm. vask ved 60 grader (60 minutter og 1400 omdreininger). Rett den ut/form den som du vil ha den skal se ut, mens den er fuktig. La den tørke.

Før filtning:



Efter filtning:



Riktig god fornøyelse :)

De kjærligste hilsener Hobbii.no