



STRIKKEOPPSKRIFT

# Dancing Joy

## Julegenser

Design: Garnstyrelsen | Hobbii Design

## MATERIALER


8 (9) 10 (11) 12 (13) nøster Friends Wool, farge Off White (02)  
1 (1) 1 (1) 2 (2) nøste(r) Friends Wool, farge Dune (07) til personene  
1 (1) 1 (1) 2 (2) nøste(r) Friends Wool, farge Bottle Green (112) til juletrærne  
1 (1) 1 (1) 1 (1) nøste Flash It!, farge Gold (01) til stjernene

Rundpinne 4.0 mm og 4.5 mm, 40 cm samt 60 eller 80 cm  
Til ermer brukes strømpepinner 4.0 mm og 4.50 mm eller bruk Magic Loop med rundpinne

12 maskemarkører  
Stoppenål  
Maskewire

## GARNKVALITET

 **Friends Wool**, Hobbii  
100% Ull  
50 g = 100 m

 **Flash It!**, Hobbii  
80% Viskose, 20% metalliske fibre  
50 g = 90 m

## STRIKKEFASTHET

10 x 10 cm = 18 m x 24 r

## STØRRELSE

XS (S) M (L) XL (2XL)

## MÅL

**Brystvidde:** 80 (90) 105 (120) 130 (145) cm  
**Hel lengde (målt fra skulderen og ned):** ca. 56 (58) 60 (62) 64 (66) cm

## OPPSKRIFTSINFORMASJON

Dancing Joy er Garnstyrelsens tilbud på en lun julegenser.

Genseren strikkes nedenfra og opp i det lekre, mykre Friends Wool. Genseren strikkes på pinne 4.0 mm og 4.5 mm. Til ermene kan du evt. bruke Magic Loop.

Genseren har forhøyet nakke med vendemasker, innsnitt i sidene samt lengre bakstykke; også med vendemasker. Alle detaljer er med tanke på en optimal passform.

Bærestykket med mønsteret i Fair Isle og med intagninger strikkes etter diagrammet på side 6 i oppskriften.

Oppskriften egner seg ikke til nybegynnere, da det strikkes mønster med tre tråder i det meste av bærestykket.

## HASHTAGS TIL SOSIALE MEDIER

#hobbiidesign #hobbiidancingjoy  
#hobbiigingerandholly #garnstyrelsen  
#theyarnagency

## KJØP GARNET HER

<https://shop.hobbii.no/dancing-joy-julegenser>

## SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til

[kundeservice@hobbii.no](mailto:kundeservice@hobbii.no)

Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.

Riktig god fornøyelse!

# Oppskrift



## FORKORTELSER

r = rett

v = vrang

vr r = vridd rett

m = maske(r)

p = pinne(r)

omg = omgang

ø = økning(er)

ø-h = økninger mot høyre

ø-v = økninger mot venstre

int = intagninger

mm = millimeter og maskemarkør

GSR = German Short Rows (vendepinner)

mh = maskeholder

sm = sammen

2 r vr sm = 2 rett vridd sammen

raglanint = raglanintagninger

Jeg anbefaler at du først leser gjennom hele oppskriften og lager en strikkeprøve, før du begynner å strikke genseren for å få et samlet overblikk over både oppskriften og strikkefastheten din.

Julegenseren er beregnet med et bevegelsesrom på ca. 5 cm. Det betyr at du skal velge den størrelsen som måler ca. 5 cm mer enn ditt eget brystmål.

Friends Wool er et relativt fast garn, og derfor er det viktig at du er veldig oppmerksom på ikke å stramme garnet/flotteringene (trådene bak arbeidet), når du strikker Fair Isle mønsteret på bærestykket.

Strikker du veldig stramt, er det derfor en god idé å gå en halv pinnestørrelse opp på bærestykket, og strikker du veldig løst, er det en god idé å gå en halv pinnestørrelse ned.

## Vendepinner, også kalt "German Short Rows"

Du strikker til stedet der det skal vendes. Vend arbeidet og ta 1. m løst av, som om den skulle strikkes v, med garnet foran m (mot deg selv). Før garnet over høyre p og ned bak arbeidet (vekk

fra deg selv) og trekk i garnet, slik at det oppstår en "dobbelmaske" - en m som har fått "to ben" å stå på. Strikk videre. På neste p strikkes den dobbelte m som én m, i rett eller vrang, som arbeidet viser.

Vridd rett strikkes ved å stikke spissen av høyre pinne forfra gjennom bakerste maskeledd i stedet for forreste som ved alminnelig rett.

Økninger strikkes så de enten heller mot høyre (ø-h) eller mot venstre (ø-v) slik:

**Ø-h:** Løft med venstre pinne opp lenken mellom to m bakfra og strikk lenken r

**Ø-v:** Løft med venstre pinne opp lenken mellom to m forfra og strikk lenken vr r

### "Boble"-stjerne fra diagram

Boblen kan broderes med gulltråden på den ferdige genseren med en fransk knute. **Eller** strikkes med, sånn: øk til 3 m i samme m ved å strikke 1 m r, kast, 1 m r. Snu arbeidet og strikk 3 m vr. Snu arbeidet igjen og strikk de 3 m sammen til 1 m igjen ved å løfte 2. m på høyre pinn over 1. m og til slutt 3. m over 1. m = 1 m igjen på p.

## BOLEN

### Vrangbord

Legg opp 140 (164) 188 (212) 236 (260) m på rundpinne 4.0 mm, 60 eller 80 cm med farge Off White (02).

Samle arbeidet til en ring, men pass på at arbeidet ikke vrir seg, og strikk 6 cm vrangbord med 1 r, 1 v. Sett en mm i omg. start m og i siden av arbeidet, dvs. i den 71. (83.) 95. (107) 119. (131.) m. Når vrangborden måler 6 cm skiftes det til rundpinne 4.5 mm, 60 eller 80 cm, og det strikkes to omg glattstrikk.

### Lengre bakstykke med GSR:

Dersom du ønsker at genseren skal være litt lengre bak, er det nå du skal strikke GSR, slik: Markér de 16 bakerste m på bakstykket med to mm og strikk GSR. Strikk rett til venstre mm, vend, lag en GSR og strikk 16 m v tilbake. Vend, lag en GSR og strikk r tilbake. Fortsett og øk med 6 m på begge sider av mm for hver gang du vender, i alt 4 (4) 4 (4) 4 (4) ganger. Heretter fortsettes det i glattstrikk.

Når du har strikket 5 cm fra vrangborden (målt på forstykket), strikkes innsnitt slik: 1 r, strikk 2 r sm, strikk til 3 m før neste mm, 2 r vr sm, 1 r, 2 r sm, strikk frem til 2 m før mm og strikk 2 r vr sm. Det er nå tatt inn 4 m.

Det lages i alt tre omg med int med 3 (3) 3 (4) 4 (4) cm mellomrom.

Strikk 3 (3) 3 (4) 4 (4) cm glattstrikk og lag deretter tre omg med ø med samme intervall som int, slik: 1 r, 1 ø-h, strikk til 1 m før neste markør, 1 ø-v, 1 r, 1 ø-h, strikk frem til 1 m før mm og strikk 1 ø-v.

Det er nå igjen 140 (164) 188 (212) 236 (260) m på omg.

Ønsker du IKKE midje i genseren, strikker du bare videre uten endringer i maskeantallet.

Når arbeidet måler hhv 32 (34) 36 (38) 40 (42) cm eller ønsket lengde, felles det av 10 m i hver side på alle størrelser, slik: fell av 5 m, strikk 60 (72) 84 (96) 108 (120) m, fell av 10 m, strikk 60 (72) 84 (96) 108 (120) m, fell av 5 m.

La arbeidet hvile og strikk ermene.

## ERMER

Legg 40 (40) 48 (48) 56 (56) m på rundpinne 4.0 mm, 40 cm, Addi Crasy pinner eller bruk Magic Loop med farge Off White (02), og strikk 6 cm vrangbord med 1 r, 1 v.

Sett en mm i omg 1. maske.

Når ribbmansjetten måler 6 cm skiftes det til rundpinne 4.5 mm, 40 cm eller fortsett i Magic Loop.

Det økes en m på hver side av mm på hver 4. omg, hvor den første m er en ø-h og den siste m før mm er en ø-v.

Ø fortsettes på hver 4. omg til det er hhv. 70 (70) 82 (82) 94 (94) m på ermet.

Fortsett rundt i glattstrikk til ermet måler hhv. 40 (42) 44 (46) 48 (50) cm eller ønsket lengde. Prøv ermet på underveis, og tilpass lengden på ermet ved å måle fra 3 fingertupper under armhulen til hvor genserens ribbmansjett skal sitte.

Fell av 10 m slik: Fell av 5 m, strikk 60 (60) 72 (72) 84 (84) m og fell av de siste 5 m.

Strikk et erme til på samme måte.

## BÆRESTYKKET

Sett alle delene inn på samme rundpinne 4.50 mm ved å strikke ermene inn på bolen. Sett samtidig mm i m ved overgangen mellom bol og ermer = i alt 4 mm

Det er nå 240 (264) 312 (336) 384 (408) m på omg.

OBS: En omg begynner og slutter alltid ved overgangen mellom venstre erme og ryggen.

Før du begynner med diagrammet på side 6, strikkes 6 omg der det på annenhver omg lages raglanint.

Raglanintagningene strikkes slik: \*2 rett sammen, strikk frem til masken før neste markør, 2 vridd rett sammen\*. Gjenta \*-\* omgangen rundt (= 8 masker tatt inn).

Sørg for at int strikkes stramt til, slik at det ikke blir "huller", men at de derimot kommer til å ligge som flotte, nesten usynlige int.

Etter 6 omg er det tatt inn 24 m, og du fortsetter nå etter diagrammet på side 6.

Når diagrammet er strikket, kan du velge å lage forhøyet nakke med GSR før du strikker genserens rullekrage.

### Forhøyet nakke med GSR:

Markér de 16 bakerste m i nakken med to nye mm og strikk GSR. Strikk rett til venstre mm, vend, lag en GSR og strikk 16 m v tilbake. Vend, lag en GSR og strikk r tilbake. Fortsett og øk med 4 m på begge sider av mm for hver gang du vender, i alt 3 (3) 3 (3) 3 (3) ganger. Avslutt med å strikke en hel omg glattstrikk og stopp ved omgangens begynnelse.

Nå strikkes genserens rullekrage med 1 r, 1 v - ialt 18 cm på alle str.

Ønsker du en høyere rullekrage, strikker du bare til ønsket lengde.

Fell av halskanten jevnt og ikke for stramt med 1 r, 1 v.

## MONTERING OG VASK

Fest alle garnender diskré.

Vask genseren i en god ullsåpe enten for hånd eller på max. 30 grader celsius med vaskemaskinens ullprogram og med max. 400 omdreininger.

Strekk genseren i fasong på et håndkle og damp evt. når arbeidet er tørt, slik at genseren blir jevn og fin.

Gratulerer med din fine, nye julegenser.


**God fornøyelse!**

**Kjærlig hilsen**

Garnstyrelsen



DIAGRAM



- Dune - mønsterfarge 1
- Bottle Green - mønsterfarge 2
- Off White - bunnfarge
- Gold "boble" stjerne
- ☑ Strikk to masker sammen
- Masken eksisterer ikke lenger