



STRIKKEOPPSKRIFT

Jess

Tovet veske

Design: Claire Fairall | Hobbii Design

MATERIALER

Snowstorm

A: 11 nøster farge 02

B: 1 nøste farge 04

Rundpinne 8 mm, 80 cm

Strømpepinner 8 mm

2 maskemarkører

Dekorativ veskestropp, Hobbii farge Tile

2 påsybare magnetiske trykknapper

Ullnål

GARNKVALITET

 **Snowstorm**, Hobbii

100% Ull

50 g = 50 m

STRIKKEFASTHET

11 m x 16 rader = 10 cm x 10 cm

FORKORTELSER

r = rett

v = vrang

gj = gjenta

RS = rettside

VS = vrangside

Beg = begynn(else)

PM = plassér markør

STØRRELSE

One size

MÅL

Høyde: 30 cm

Bredde: 30 cm

Dybde: 12 cm

Veskestørrelse før toving

Høyde: 50 cm, Bredde: 38 cm, Dybde: 17 cm

OPPSKRIFTSINFORMASJON

Denne tradisjonelle tovede skuldervesken er enkel å strikke og tilpasse. Velg favorittfargene dine og en dekorativ stropp for et personlig uttrykk.

Vesken strikkes frem og tilbake på rundpinne som én lang stripe som brettes. Sidekilene strikkes separat og sys inn. Kontrastkanten er en festet I-Cord, som er strikket på klaffen og veskeåpningen - denne teknikken forklares fullt ut.

EMNEKNAGGER TIL SOSIALE

MEDIER

#hobbiidesign #hobbijess

KJØP GARNET HER

<https://shop.hobbii.no/jess-filcowa-torebka>



SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til

kundeservice@hobbii.no

Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.

Riktig god fornøyelse!

Oppskrift



Veske

Begynn ved veskens forside

Legg opp 47 m på rundpinne 8 mm med garn A.

Strikk frem og tilbake i glattstrikk

Rad 1-81 Strikk glattstrikk. Beg med en r rad.

Rad 82 (VS) Rett (Danner en rille på RS og markerer veskebunnen)

Rad 83-109 Strikk glattstrikk. Beg med en r rad.

Rad 110 (VS) Rett (Danner en rille på RS og markerer baksiden på vesken)

Rad 111- 191 Strikk glattstrikk. Beg med en r rad.

Rad 192 Rett, PM i hver ende av raden.

Rad 193-258 Strikk glattstrikk. Beg med en r rad.

Rad 259 Fell av.

Kiler

Lag 2

Legg opp 18 m på rundpinne 8 mm med garn A.

Strikk frem og tilbake i glattstrikk

Rad 1-77 Strikk glattstrikk. Beg med en r rad.

Rad 78 -79 Strikk to rader r.

Rad 80 Fell av.

Festet I-cord kant

Se guide nedenfor

Legg opp 3 m på strømpepinner 8 mm med garn B.

Hold VS mot deg, strikk festet I-cord kant fra markert rad 192 langs kanten på veskeklaffen, avfellingskanten og den andre siden av veskeklaffen til enden av markert rad 192.

Strikk ytterligere en rad med I-cord kant langs oppleggskanten.

Plukk opp og strikk 1 I-cord m i hver rad eller avfelt m langs sidene på klaffen, kantene og forsiden av vesken. Hvis du er i tvil, lag en ekstra I-cord m da en kort kant vil dra vesken ut av form. Strikk 3 I-cord m i hver hjørne-m for å lage en pen vinklet kant.

Guide for festet I-cord kant

Bruk 2 strømpepinner. Legg opp 3 m.



* Strikk 2 m r og ta den tredje (siste) m løs av som om du strikket en vrang m fra venstre til høyre pinne.



Hold vrangside (ujevn side) mot deg. Plukk opp 1 m gjennom kanten av strikketøyet = 4 m på pinnen.



Løft den løse m tilbake over den nye opplukkede m og av pinnen = 3 m på høyre pinne.




I-cord'en er nå festet til kanten av vesken.

Uten å vende arbeidet, skyv alle de 3 m til enden av pinnen og før garnet rundt baksiden av kanten. Plassér pinnen, med tre m på, i venstre hånd** du er nå ferdig med 1 rad.

Gj fra * til ** som anvist i mønsteret.


Avslutt med å klippe tråden og tre den gjennom de siste 3 m, stram til og fest enden.



MONTERING

Søm

Sy med attersting, én maske eller rad inn fra kanten. Dette skaper en fast utvendig søm som gir vesken form. Sømmene vises på veskens rettside.



Bildet viser toppen av kilen festet til vesken - og plassering av I-cord kant (før toving).

Hold **vrangsidene** sammen, nål fast og sy oppleggskanten av kiledelen, mellom rad 82 og 109 med attersting. Legg avfellingskanten av kilen på linje med begynnelsen av I-cord kanten på fremre kants rad 1, og med I-cord kanten på veskeklaffens rad 192.



Bildet viser vesken med kilene sydd på plass og klar for toving.

Toving

Vask vesken i vaskemaskinen med et enzymfritt vaskemiddel uten blekemiddel eller tøymykner. Vask på 40°C. Om du legger til et lite håndkle i samme vask vil det øke friksjonen og fremskynde toveprosessen. Når ferdig tovet vil stoffet være tykt uten synlige masker.

Ferdige mål skal være ca:

Høyde: 30 cm, Bredde: 30 cm, Dybde: 12 cm.

Dersom vesken din er større, prøv å tove den på nytt.

Avslutning

Vesken må formes før den tørker. Regn med å bruke mellom 5 - 10 minutter på å forme vesken din. Materialet er bøyelig når det er vått, og lett å forme.

Ta deg tid til å rette ut sømmene og flate ut veskekroppen og klaffen.

Når du er tilfreds med fasongen på vesken, fyll den forsiktig med plastposer og legg den så i et varmt rom for å tørke sakte.

Når vesken er tørr, sy på festeringene til skulderremmen. Disse plasseres 2 cm ned fra toppen av hver kile.



Sy dem på plass som vist med garn A.



Sy på de magnetiske trykknappene under klaffen og på veskens forside. Bruk matchende broderitråd. Ikke lag sting rett gjennom filten. Filten er tykk nok til at du kan vinkle stingene sidelengs gjennom den mens du syr fast knappene.



Plassér trykknappene under klaffen med midten av knappene 2,5 cm fra nederkanten av klaffen og 6,5 cm fra sidekanten.



Plassér den andre halvparten av hver trykknapp på forsiden av vesken som vist. Ca. 6 cm fra sidene og 15 cm ned fra toppen av vesken. Bruk nåler til å hjelpe deg å feste den andre delen av hver knapp før du syr den på plass.

Fest til slutt veskestroppen og justér til foretrukket lengde.

Kos deg med vesken!
Claire Fairall Designs

